



កម្រិតបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាល័យ

ត្រួវឱ្យទ្វាត់រា ត្រួវឱ្យលើ

ត្រួវឱ្យបានរាយក្រារ សិវិគ្មាន



មាតិការ

បច្ចេកទេសបំពេជកុនត្រី	៩
១- ការផែបំបែកុនត្រីខ្លួនឈរោះ	៩
ក- ការផែបំបែកុនត្រីមេរោគ និងុនត្រី	២
ក១- ឈរោះ និងការរៀបចំឈរោះបំបែកុនត្រីមេរោគ	២
ក២- ឈរោះ និងការរៀបចំឈរោះបំបែកុនត្រីពុំពុំ	៤
ក៣- ការលែងុនត្រីថ្មូលឈរោះបំបែក	៥
ក៤- ការប្រើប្រាស់ចំណុចខ្លួន ក្រាយពេលលែងុនត្រី	៦
ក៥- ការប្រើប្រាស់ដី ក្រាយពេលលែងុនត្រី	៧
២- ការគ្រប់គ្រង	៨
៣- ការបំបែកុនត្រីខ្លួនហាង៉ា	១២
ក- បច្ចេកទេសដោហាង៉ា និងការរៀបចំហាង៉ាកុងឈរោះ	១២
៤- ការផែបំបែកុនត្រីមេរោគ និងុនត្រីពុំពុំ	១៤
ខេ- ការលែងុនត្រីថ្មូលហាង៉ាបំបែក	១៤
ខែ- ការប្រើប្រាស់ចំណុចខ្លួន ក្រាយពេលលែងុនត្រី	១៤
ខោ- ការប្រើប្រាស់ដី ក្រាយពេលលែងុនត្រី	១៤
គ- ការគ្រប់គ្រង	១៤

បច្ចេកទេសបំពេជកុនត្រី

១- ការរៀបចំកុនត្រីមុនពេលដើរការណ៍	១៧
២- ការដើរការណ៍កុនត្រី	១៨
ក- ការដើរការណ៍ ដោយប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ស្ថិក	១៨
ខ- ការដើរការណ៍ ដោយប្រើប្រាស់ប្រុងប្រយ័ន្ធដំឡើង	១៩

បច្ចេកទេសបំបែលភូលត្រី

១. ភាគបំបែលភូលត្រីដូឡាស្រោះ

ការថែបំបែនភូលត្រីក្នុងស្រោះ ត្រូវបំបែនជាតិដែលដឹងទឹកតាតី : ដែលការកាលថែបំបែនភូលត្រីមេរោ និងដែលការកាលថែបំបែនភូលត្រីមេរោ និងដែលការកាលថែបំបែនភូលត្រីពួជ សម្រាប់កសិករមានដើមទូទិន្នន័យ គ្មានត្រីទិន្នន័យដែលសុចំណើងមួយជាតិមានស្រាប់នៅក្នុងស្រោះជាអារសំខាន់ និងចំណុចនៃមានរកបានប្រុងបានបានបានមួយដែលជាកាលពួជ ភូលមួយ ឬ របស់ខ្លួន ដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្គរ ជននេន កណ្តាប់រោគ ចកចាយទា កាកសំណល់បន្ថែម ប្រុងបានបានបានដើម្បី... ។ ប្រភេទត្រីទិន្នន័យនេះរួមមានដូចជា : ត្រីផ្លូន ត្រីទិន្នន័យ ត្រីកាបសាមញ្ញ ត្រីកាបស និងត្រីកាបតណ្ហ (ដូចរូបភាពខាងក្រោម) ។



ត្រីផ្លូន



ត្រីកន្ទរ



ត្រីទិន្នន័យ



ត្រីកាបសាមញ្ញ



ត្រីកាបស



ត្រីកាបតណ្ហ (ម្រិះហ្វាល់)



ត្រីកាបតណ្ហ (រូបូ)

៤. ការគេចចំណែនកូនត្រីម៉ោរ និងកូនត្រីត្វុ

កូនត្រីម៉ោរ គឺជាកូនត្រីមានទំហំត្រួច ដែលគើរបន្ទិងព្យាល់ និងថាប់ផ្តើមមេដែលសិក្សា។ ចំណោកកូនត្រីត្វុ មានទំហំដែលកូនត្រីម៉ោរ ។ ការគេចចំណែនកូនត្រីម៉ោរក្នុងស្រែសាម ទានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ដើម្បីឱ្យកូនត្រីមានបិរាណរស់ឡើង និងធ្វើជាត់អារម្មណ៍របស់របៀប។ ក្រោយពីគេចចំណែនកូនត្រីម៉ោរក្នុងរយៈពេលពី ២-៣ សប្តាហ៍នៅក្នុងត្រីមាន ទំហំការ៖ តែដែល ធ្វើឱ្យទិញរស់នៅការកំពេងដោយត្រូវបានដែលបំបាត់ចិនលួយដល់ការលួយតាមរបស់កូនត្រី ដូចខ្លះ៖ចាំបាច់យើងត្រូវម៉ាប់រលេកកូនត្រីម៉ោរក្នុងការកំបែនកូនក្នុងស្រែសាម ដើម្បីធ្វើឱ្យកូនត្រីលួយតាមរបស់បានអារម្មណ៍របស់របៀប។ បច្ចេកទេសចំណែនកូនត្រីម៉ោរ និងកូនត្រីត្វុ មានដូចខាងក្រោមនេះ :

កៅ - ស្រែ៖ និងការរៀបចំស្រែ៖ចំណែនកូនត្រីម៉ោរ

- ស្រែ៖ចំណែនកូនត្រីម៉ោរ គួរមានទំហំត្រួចលួម ដើម្បីនាំយកស្រែ៖ការចំណែនកូនត្រីម៉ោរ ដូចជាទំហំពី ៥០ ទៅ ១៥០ ម៉ែត្រការ ឬ មានបណ្តាឃី ១០ ម៉ែត្រ ទៅ ២០ ម៉ែត្រ ទៅ៩០ម៉ែត្រ និងមានជម្រោ ០.៨ ម៉ែត្រ (ដូចរូបភាពខាងក្រោម) ។
- ដើម្បីចំណែនកូនត្រីម៉ោរមានបិរាណរស់ឡើង ស្រែ៖ចំណែនកូនត្រីម៉ោរ ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំឱ្យបានស្អាតលូ គិត្តានត្រីកាថ់ កំង់ប់ កូនកាត់ ពស់ អនុង់ សត្វដងរែក នៅមុខទឹក... ។ លើ ។ ដែលសិក្សាប់ផ្ទាល់កូនត្រីម៉ោរជាអាមាតារ ។



ស្រែ៖ចំណែនកូនត្រីម៉ោរសំណាក្សោតទូជិនិញ្ញា



របភាពសត្វលិត បំផាតកូនត្រី

- ដូចនេះ ស្រែវបុមទឹកពិនិត្យអស់ ដើម្បីចាប់ត្រួតពាក់កណ្តាល កំណើប កូនភាត់ ពស់ អនុង...។ ល។ ទាំងអស់នេះ កុំខ្ពស់មានសល់ក្នុងស្រែ រួចស្អារភកកំបាតស្រែទុកខ្ពស់មានជម្រាវតិ១០ ទៅ ២០ សង្គមឱម្យត្រ។
- រួចបាទកំបារពី ៣ ទៅ ៥ គ.ក្រ ក្នុង ៩០០ម^២ សម្រាប់ស្រែៗបាន បុ ពី ១០ ទៅ ១៥ គ.ក្រ ក្នុង ៩០០ម^២ សម្រាប់ស្រែដី និងទុកស្រែបាលថ្មី ចំនួន ២-៣ ថ្មី។
- បន្ទាប់មកបង្កើរទឹកចូលស្រែៗដោយប្រើតម្រងប្រោះ ដើម្បីការពារកុំខ្ពស់មានព្រឹកាមពាក់កណ្តាលបង្កើរទឹកចូលក្នុងស្រែ ដើម្បីកុំខ្ពស់ទឹកស្រែល្អកំ។



ស្រែៗបាទកំបាររហូត



ស្រែៗបញ្ចូលទឹកដោយប្រើតម្រង និងត្រេនប័រ


- ក្រាយពីស្រែៗបង្កើរទឹកចូល និងសាបជាតិកំបារអស់រហូត ត្រូវលើងកូនត្រីម៉ោវចូលក្នុងស្រែៗភាម ដើម្បីកុំខ្ពស់មានសត្វលិតកៅតក្នុងស្រែ មុនពេលជាកំកូនត្រីម៉ោវបំបែន។
- ដូចនេះ ពេលរៀបចំស្រែៗដែលបង្កូនត្រីម៉ោវ មិនត្រូវប្រើដើម្បីជាកំកូនស្រែៗទេ ព្រោះវានិងកៅតសត្វលិតត្រីម៉ោវ សិបំផ្តាកំកូនត្រីម៉ោវ។ បើនេះក្រាយពេលបំបែនកូនត្រីម៉ោវមានទំហំធំ ស្រែៗចាំបាច់ត្រូវប្រើដើម្បីដើម្បីបង្កើរមាណចំណួន ធម្មជាតិដែលជាចំណួន សំខាន់សម្រាប់កូនត្រី (មានបញ្ហាកំពីរបៀវប្រើដើម្បីក្រាយពេលជាកំកូនត្រីចិត្តឯមបំបែននៅមេរោនខាងក្រោម)។

កែវ - ស្រែ៖ និងការរៀបចំស្រែ៖បំប៉នកូនត្រីពួជ



ការរៀបចំសេវាដោយប្រើរណ៍ដី

ស្រែបែងកូនត្រីរំបចំហើយ




កែ - ការលេងកូនត្រួចស្រោះបំបែន

- លក្ខណៈខ្លួចចាំបាច់ មុននឹងលេងកូនត្រួចស្រោះបំបែន ត្រូវប្រាកដថា ត្នានត្រីកាម ឬ កំឡុប កូនភាត់ ពស់ ... ។ ល ។ និងត្នានសត្វលើពលដៃត្នុង នៅក្នុងស្រោះបំបែនកូនត្រីម៉រោ ។
- ចំពោះកូនត្រីម៉រោ អាចដាក់បំបែនក្នុងស្រោះ បានចំនួនពី ២០០ ទៅ ៣០០ ក្បាល ក្នុង ១ម៉ែត្រ ការរោ ។
- និងកូនត្រីពុជ ទំហំពី ២ ទៅ ៣ សង្គមីម៉ែត្រ អាចដាក់បំបែនក្នុងស្រោះ បានចំនួន ពី ២០ ទៅ ៣០ ក្បាល ក្នុង ១ម៉ែត្រ ការរោ ។
- កូនត្រីដែលដាក់បំបែន ត្រូវមានទំហំបុនគ្នា បើមិនដូចនេះទេ កូនត្រីពុជមិនបានប្រជែងសុំចំណុះ ដាមួយត្រីដែលបានប្រជែងសុំ ឬ កូនត្រីដែលបានប្រជែងសុំកូនត្រីពុជ ករណីពេលខ្លះចំណុះ ។
- ដើម្បីឱ្យកូនត្រីឲ្យតាមរយៈបានលួយ និងងាយស្រួលក្នុងការរាប់កូនត្រីលក់ កសិករគ្នាដែលបំបែនកូនត្រី ដាច់ដោយឡាយកិត្តាតា តាមប្រភេទត្រីនិមួយៗ ។
- ត្រូវលេងកូនត្រីនៅពេលព្រឹកមានពន្លឹះច្រៀង ចេវសរាងលេងកូនត្រីពេលល្អាច មេយិធិតភ្លៀង និងក្រាយពេលភ្លៀងរច ។
- មុននឹងលេងកូនត្រួចស្រោះ ត្រូវត្រាំងដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងស្រោះដែលត្រូវលេងរយៈពេលពី ៥ ទៅ ១០ នាទីជាមុនសិន រចក្រាយមាត់ចែងបានត្រីកស្រោះបញ្ចូលចំង ឬ ផុងដាក់កូនត្រីបន្ទិចមុនៗ ដើម្បីធ្វើឱ្យសិតុណ្ឌភាពទីក្នុងចំង និងផុងដាក់កូនត្រី ដូចត្នា និងសិតុណ្ឌភាពទីក្នុងស្រោះ (ដូចរូបភាពខាងក្រោម) ។
- បន្ទាប់មក ត្រូវធ្វើឱ្យមាត់ចំង ប្រុងដាក់កូនត្រី ឱ្យកូនត្រីបែលចេញតាមសម្រល (ដូចរូបភាពខាងក្រោម) ។



ទំហំកូនត្រីពុជអាចដាក់ចំពើមបានក្នុងស្រោះ



របៀបលេងកូនត្រួចស្រោះបំបែន

កែវ - ការបើន្តោស់ថែរដ្ឋទេ ក្រាយពេលតែងក្នុងត្រី

ក្រាយពេលតែងក្នុងត្រី ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ចំណួនបន្ទុម ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រីលួយពលាសំភាប់រហូស ។ គុរឡេរបច្ចុប្បន្ន ចំណួនបន្ទុមសម្រាប់ក្នុងត្រី ដូចខាងក្រោម៖

- ចំពោះក្នុងត្រីម៉ែរ ត្រូវស្វោរពេញទាំងទាំង បកយកពងលើនឹងមកកិនឱ្យម៉ែរជាមួយ ដាក់ឱ្យក្នុងត្រីសុពិ ៣-៤ ដង ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ ក្រាយរយៈពេល ១ សប្តាហ៍ យកត្រីលួយទាំងប្រាំ ម៉ែនត្រីត្រីម៉ែរ ៩០% បុកឱ្យម៉ែរចាប់ពីរាយជាមួយកន្លក់ ៩០% ដាក់ឱ្យក្នុងត្រីម៉ែរសុចំនួន ៣-៤ ដង ក្នុង ១ថ្ងៃ ។
- ក្រាយពេលបំបែនក្នុងត្រីម៉ែរបានរយៈពេល ១ ថ្ងៃ ក្នុងព្រឹមានទំហំដំឡើ ទំហំពី ២-៣ ស.ម គុរចាប់រំលែកដាក់បំបែនក្នុងក្នុងត្រីពីពីចំនួនព្រឹមានដំបែន គុរមានចំនួនពី ២០ ទៅ៣០ ក្បាលក្នុង ១ថ្ងៃត្រូវបានបានរាយ ។ មកដល់ដីលាក់កាលនេះ ត្រូវបើន្តោស់ថែរដ្ឋទេ ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រី ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រី ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រី (មិនមែនប្រើប្រាស់បានរាយ ។ មកដល់ដីលាក់កាលនេះ ត្រូវបើន្តោស់ថែរដ្ឋទេ ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រី) ។
- ក្រារពីនេះ ត្រូវបើន្តោស់ថែរដ្ឋទេ ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រីសុដើម្បីឱ្យក្នុងត្រីលួយពលាសំភាប់រហូស ដូចដាកិនត្រីបាល បុកឱ្យម៉ែរបំ២០% លាយជាមួយកន្លក់ ៦០% ចុងអង្គ់រោះ១០% និងស៊ែន្តូកសោះ ៩០% ដាក់ស្វោររាយឱ្យក្នុងត្រីសុ ៣ ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ និងត្រូវបើន្តោស់ថែរដ្ឋទេ ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រី ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រី ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រី ។



ត្រីមាន



ឬ

ចំណួនម៉ែរ ២០%



ឯកជាម្លេយ

កន្លក់ ៦០%



ឯកជាម្លេយ

ចុងអង្គ់រោះ ១០%



ស៊ែន្តូកសោះ ៩០%

យកទៅក្នុងសិនជាម្លេយឆ្នាំ



ទឹកលាកនចំណួនឯកជាម្លេយ



- បរិមាណចំណុចត្រូវដាក់ខ្សោត្រីសិទ្ធិ ទៅតាមសភាតកូនត្រីសិទ្ធិចំណុចដាក់ខ្សោ មេសវាងការដាក់ចំណុចត្រូវដែលនាំខ្សោសល់ សូយទឹក និងមេសវាងការដាក់ចំណុចពិចារេដែលនាំខ្សោកូនត្រីសិទ្ធិចំណុចមិនបានគ្រប់គ្រាន់។


- គ្រដាក់ខ្សោចំណុចត្រីនៅពេលព្រឹកពន្លឹះថ្ងៃ - នៅពេលថ្ងៃ - និងនៅពេលរស្ស់លមានបន្ទីថ្ងៃ មេសវាងចំណុចត្រី នៅពេលមេយដិតភ្លៀង - កំពុងភ្លៀង - និងក្រាយពេលភ្លៀង។

- ត្រូវផ្តល់ចំណុចបែន្ទូមនេះ សម្រាប់បំបែនកូនត្រី រហូតដល់កូនត្រីមានទំហំធំ ដែលអាចចាប់លក់ខ្សោកសិករទិញយកទៅចិត្តូមបាន។

កៅ - ការប្រើប្រាស់និងក្រាយពេលផែនកូនត្រី

ក្រាយពីការផ្តល់ចំណុចបែន្ទូមខាងលើ ថាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនចំណុចមួយជាតិ (រួចជាតិបុងតុង និងសត្វបុងតុង) ដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការបំបែនកូនត្រី ពួន ដូចនេះគួរអនុវត្តការប្រើប្រាស់ដាក់ខ្សោ តាមរបៀបដូចខាងក្រោម៖

- សម្រាប់កសិករ ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនចំណុចជាតិដែលមានស្រាប់កូនមួលដូច ដីលាយករោគ ក្របិ ផ្លូវ មាន់ ទា និង ដីមទ្រនានខែត្រី ជាដើម តាមរបៀបខាងក្រោម ដោយមិនថាំបាច់ប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនចំណុចមួយជាតិបានដែរ។ ចំពោះស្រែបំបែនកូនត្រីមេរៀង ក្រាយពីលេងកូនត្រីមេរៀង ឬនៅពេលកូនត្រីមេរៀងមានទំហំត្បូចមិនត្រូវប្រើប្រាស់ទេ ពីពេពោះកូនត្រីនិងបាត់បង់ដោយសារសត្វលិតបុងតុងកូនស្រែ និងរំសុធនកូនត្រី។



- បុំន្តែ ចំហាច់ត្រូវប្រើដឹងមួយជាតិនេះ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស ដើម្បីថែរសវាងធ្វើឱ្យទីក្រសួងស្ថិយ ត្រីពុល និងក្នុងត្រីងារ ។ ដូចនេះ ត្រូវដាក់ដឹងមាយកតោ ក្រិបិជ្ជក មាន់ ទា និង ដើមទាំងនានខេត្ត ត្រាំក្នុងរណ្ឌាដីរយៈពេល ១ សប្តាហ៍ ទីបច្ចុប្បន្នទីក្រិបិនេះចូលក្នុងស្រែ៖ នៅពេលថ្ងៃមានពន្លឹះព្រះអាណិត្យ ថែរសវាងបង្គរទីក្រិបិនេះចូលក្នុងស្រែ៖ នៅពេលត្រានពន្លឹះថ្ងៃ បុ ពេលមេយិតក្រែង- និងក្រាយពេលមេយក្រែងរច ។
- ត្រូវបង្គរទីក្រិបិនេះចូលក្នុងស្រែ៖បន្ទិចមួនទៅ ថែរសវាងបង្គរចូលស្រែ៖ប្រើប្រាស់បន្ទិចមួនពេលថែរមួយ ដើម្បីក្នុងត្រីក្រសួងស្ថិយ ត្រីពុល និងក្នុងត្រីងារ ។
- នៅពេលទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិបើយ ត្រូវបញ្ចប់ការបង្គរទីក្រិបិចូលស្រែ៖ រហូតដល់ស្រែ៖ខែ៖ចំណុចមួយជាតិពីពុ ។
- យើងអាចដឹងថា ទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិបាន ដោយសង្គតមេិលទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិបាន បុក់បើក្រមា និងកែវដុសប្រើប្រាស់ទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិបាន សត្វលិតបុងគុងដូចរូបខាងក្រោម ។ បើសង្គតយើពុ សត្វលិតបុងគុងប្រើប្រាស់បន្ទិចថែមទៀត បុំន្តែក្នុងបង្គរចូលប្រើប្រាស់បន្ទិចថែមទៀត នាំឱ្យទីក្រសួងស្ថិយ ត្រីពុល និងក្នុងងារ ។
- ក្នុងករណិតធមិនយើពុមានសត្វលិតបុងគុងពុងពីត្រីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិបាន ត្រូវបង្គរទីក្រិបិនេះបន្ទិចថែមទៀត បុំន្តែក្នុងបង្គរចូលប្រើប្រាស់បន្ទិចថែមទៀត នាំឱ្យទីក្រសួងស្ថិយ ត្រីពុល និងក្នុងងារ ។



របៀបដឹងសត្វលិតបុងគុងពុងពីស្រែ៖





រូបភាពសត្វលិតបុងគុងពុង



រូបភាពសត្វលិតបុងគុងពុង

២. ភាស្វត្តកុន

- ជាតុទៅ កុនត្រីម្យារត្រូវបំបែនរយៈពេលពី ៣-៤ អាទិត្យ ឬ បំបែនរហូតដល់ទំហំពី ២ ទៅ ៣ សង្គមទៅម៉ោងព្រំបូលកដាក់បំបែនកុងស្រែស៊ីស្រែ ។
- ចំពោះកុនត្រីពុជទំហំ ២ ទៅ ៣ សង្គមទៅម៉ោងព្រំបូលរយៈពេលពី ៣ ទៅ ៤ អាទិត្យបន្ទាន់ត្រូវបំបែនរហូតដល់កុនត្រីមានទំហំពី ៥ ទៅ ៦ សង្គមទៅម៉ោងព្រំបូលកដាក់ខ្លួន ។
- ដើម្បីបំបែនកុនត្រីកុងស្រែទេឡាលួលឡើងលូត ត្រូវយកចិត្តទូកដាក់អនុវត្តផ្តើមខាងក្រោមនេះ :
 - នៅពេលរៀបចំស្រែបំបែនកុនត្រីម្យា និងកុងស្រែរយៈពេលបំបែនកុនត្រីម្យាកុងស្រែ ឬនៅពេលកុនត្រីម្យានៅមានទំហំត្រួច មិនត្រូវប្រើដឹងដាក់កុងស្រែទេព្រមទាំងវាថ្មីកុនត្រីបែបដោយសារទឹកស្រែស្តូយ និងកុនត្រីបាត់ប់ដែលបាត់ប់ដោយសារសត្វលិតបុងគឺត្រួចកុងស្រែ និងរុញត្រួចសុកុនត្រី ។
 - បុណ្ណោះត្រូវប្រើដឹងដាក់ស្រែ នៅពេលកុនត្រីមានទំហំដែលបាត់ប់ដោយត្រូវអនុវត្តរបៀបប្រើដឹងខ្លួនត្រូវតាមបច្ចេកទេស ដូចបានបញ្ចាក់ខាងលើ ។
 - ត្រូវធ្វើឱ្យទឹកស្រែមានពាណិជ្ជកម្មបំបាត់បែង ឬមានចំណុចមួយរក្សាកុងស្រែដាក់និងចំណុចមួយរក្សាកុងស្រែដាក់ នៅពេលកុនត្រីមានទំហំដែលបាត់ប់ដោយត្រួចកុងស្រែ ដឹងដាក់បាត់ប់បែង និងដាក់បាត់ប់រហូស ។



រូបភាពសត្វលិតបុងកុងកុងកែវ

ប្រភេទខ្លះនៃសត្វលិតបុងកុង មិនត្រួចស្មែក

- ត្រូវដល់ចំណុចបែន្ទានទេរងទាត់ពេលវេលា ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រួតដាក់អាប់រហ័ស
- ត្រូវការពារគុម្ភឱ្យមានត្រឹមសោ ពស់ កំងប កុនភាត់ កណ្តាល.....ចូលក្នុងស្រែសិក្សនត្រឹម បើមានលទ្ធភាពត្រូវព័ត៌មានសំណាត់ដូចជាពិភពលោក ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រួតមានបរិមាណរស់ថ្មី។
- ក្រាយពេលបំបែនក្នុងត្រឹមម៉ោងមានចំហេតិ ២ ទៅ ៣ សង្គមទៅចំពោះ ត្រូវធាប់វារំលែកទៅ បំបែនក្នុងស្រែសិក្សនត្រឹម ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រួតតាមអាប់រហ័ស។
- មិនត្រូវមានដើមឈើដំឡើងនៅជុឃិព្យសោ បំផុតនឹងក្រោមស្រែសិក្សនត្រឹម និងស្រែសិក្សនត្រឹមដែលជាបាតុធ្វើឱ្យត្រួតដាក់អាប់រហ័ស ទៅត្រួតពិពណ៌និងដាក់។
- ហាមមិនឱ្យធានកក់ខោ អារ៉ា បុគ្គា ក្របិច្ចេះមុជទិកនិងត្រាំក្នុងស្រែសិក្សនត្រឹម បុងកំស្លឹក បុលិយី ត្រាំក្នុងស្រែសិក្សនត្រឹម និងលាងដុងបាត់ក្នុងស្រែសិក្សនត្រឹម ដែលជាបាតុធ្វើឱ្យក្នុងត្រួតពិពណ៌និងដាក់។



ហាមធ្វើកក់ខោ អារ៉ាក្នុងស្រែសិក្សនត្រឹម





ហាមត្រាំស្លឹកក្នុងស្រែសិក្សនត្រឹម



ហាមលាងដុងបាត់ក្នុងស្រែសិក្សនត្រឹម

- ក្នុងករណី កូនត្រីដើរក្បាលរចិននៅផ្ទៃទីក ភាគចំនួននៅពេលត្រីកព្រលិមមុនថ្ងៃរោះ តី បណ្តាលមកពីទីកស្រែស៊ិនល្អ ឱះខ្សែអុកសុវត្ថិសនរណាយក្នុងទីកស្រែស៊ិនល្អនេះចាំបាច់ត្រូវអនុវត្ត ដូចខាងក្រោម :
- បាយសាចទីកស្រែស៊ិនល្អ ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្សែអុកសុវត្ថិសនដែលមានក្នុងបរិយាកាស រណាយចូលទៅក្នុងទីកស្រែស៊ិនល្អ
- ជាកការបង្កើតឱ្យបាយក្នុងស្រែស៊ិនល្អ
- ក្នុងករណី កូនត្រីនៅពេលដើរក្បាលរចិន ទោះជាដោនៅពេលមានពន្លឹះថ្មីត្រូវប្រប៉ាត្រាន់កំដោយ ពេលនោះបើមានលទ្ធភាពត្រូវបង្កើតឱ្យបាយក្នុងស្រែស៊ិនល្អន និងបន្ថែមទីកចិត្តស្អាត ត្រានជាតិពុលចូលក្នុងស្រែស៊ិនល្អទីកមាសវិញ ដោយប្រើតម្រងថ្វោះ និងប្រែងប្រើប្រាយក្នុងស្រែស៊ិនល្អ ដើម្បីកំឡើងទីកស្រែស៊ិនល្អកំដែលនាំឱ្យក្នុងត្រីពីពុល និងងារបំបាត់។
- ក្នុងករណីថ្មីបន្ទាប់ កូនត្រីនៅពេលពុល ទោះបើមានពន្លឹះថ្មីត្រូវប្រប៉ាត្រាន់កំដោយ យើងគូរចាប់រំលែកក្នុងត្រីថ្វោះ និងយកទៅបំបែនក្នុងស្រែស៊ិនល្អទៀត ។ ការចាប់ក្នុងត្រីរំលែកនេះ ត្រូវធ្វើនៅពេលក្នុងត្រីឈឺបំពុល ។



សកម្មភាពបាយទីកស្រែស៊ិនល្អនៅពេលត្រីក

២. ការបំពេលកូនត្រីកូលមានជ័យ

៣. ចង្វែកដែលបានជ័យ និងការរៀបចំបានជ័យកូនស្រប


ហាត់ជាសំណាត់ជារខ្សោយ បុជាំងសេវនិទ្ទេងក្រឡាយិត ដែលគេដោរមានភាពដូច មុងដេក សម្រាប់ប្រើសកម្មភាពបំបែនកូនត្រី និងដំលិតកូនត្រី (ដូចរូបភាពខាងក្រោម) ។ ដើម្បីដោរហាត់សម្រាប់បំបែនកូនត្រី យើងត្រូវអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោម៖

- យកសាច់អញ្ញងខ្សោយ បុសំណាត់ជារខ្សោយ បុជាំងសេវនិទ្ទេងមកដោរឱ្យមានភាពដូចមុងដេក ។
- ចំពោះហាត់បំបែនកូនត្រីម៉ោង ត្រូវយកដូចមុងសេវនិទ្ទេងក្រឡាយិតមកដោរ ។
- ចំពោះហាត់បំបែនកូនត្រីពួិដ ត្រូវយកសំណាត់ជារខ្សោយមកដោរ ។
- ហាត់ដូចនៅឯងដោយសំណាត់ ៣ ផ្ទាំង តីដូចនៅដំណាត់រាប់ជូន ១ផ្ទាំង និងបាត ២ផ្ទាំង ។
- ឧទាហរណ៍៖ យើងចង់ដោរហាត់ដែលមានបណ្តាយ ៣ម៉ែត្រ ទិន្នន័យ ៩០ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ ១៩២ម៉ែត្រ យើងត្រូវកាត់ដូចនៅសំណាត់ដូចខាងក្រោម៖
- ហាត់ត្រូវដោរឱ្យមានត្រពេរកូន នៅកាត់ជ្រុកដែកបាតដែកខាងលើ និងត្រូវមានត្រពេរកសម្រាប់សិកខ្សោយ ចន្លោះពី ១ ទៅ ១ ប្រាំដំកន្លែះម៉ែត្រនៅដែកខាងលើ ដើម្បីដាយស្អែកបង្គារ ។
- ទំហំហាត់ ដែលនិយមប្រើ តីមានបណ្តាយ ៣ម៉ែត្រ ទិន្នន័យ ៩០ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ ១៩២ម៉ែត្រ ។



រូបភាពហាត់ដោរូចហើយ




-១២-



ផ្ទាំងសំណាត់ជារក្រឡាយិតសម្រាប់ដោរហាត់

- ដើម្បីជាថ្វីនចងបាត់ក្នុងស្រែ៖ យើងត្រូវ៖

- មានបង្កាល់លើ ឬ បុសិទ្ធិ ចំនួន ៤ដើម សម្រាប់ចងបាត់។
- រៀបចំសិកខ្សោចងក្នុងត្រពេកបាត់ឱ្យបើយរោច មុននឹងចុះចងទីក។
- ដាក់បាត់កាត់ប្រុងស្រែ៖ ឬ កន្លែងដែលមានទីកាត់ល្អជរោចប្រើប្រាល ១ម៉ែត្រ ដើម្បីដាយស្អាលត្រួតពិនិត្យ។
- បាត់ត្រូវដាក់ក្នុងស្រែ៖ ដែលមានទីកាតិបែកង និងដាក់កន្លែងណាមានពន្លឹះត្រូវបែកប្រាក់ ហើយបាត់បាត់ត្រូវចងពន្លឹះចូលទៅក្នុងទីកាតិរោច ០.៥ម ទៅ ០.៧ម ហើយមាត់លើវេនបាត់ ត្រូវចងឱ្យខស់ដុតពិនិត្យ ០.៣ម ទៅ ០.៥ម ដើម្បីកំឡុងត្រួតពិនាទេច។
- បាត់បាត់ ត្រូវដាក់ឱ្យផុតពិបាតស្រែ៖ ដើម្បីថ្មីសរាគតាមកាត់បាត់បាត់។
- បើសិន បាត់បាត់អំណើត ឬបោះឆ្នែង យើងត្រូវយកដុំអិដ ប្រដឹងមួយដុំតូច ដាក់នៅចំកណ្ឌាល់បាត់បាត់។



ការរៀបចំជាថ្វីន បាត់នៅក្នុងស្រែ៖

២. ការផែចប់នគរត្រីម្យោ និងក្នុងត្រីពុទ្ធបន្ទុ

២១ - ការផែសក្តីត្រីម្យោបំបែន

- ការលេងក្នុងត្រីម្យោបំបែន ដូចត្រានិងការលេងក្នុងត្រីម្យោបំបែនខាងលើផែដែរ ។
- ចំពោះក្នុងត្រីម្យោបំបែន នៅពេលយើព្រឹកក្នុងត្រីម្យោបំបែនក្នុងស្រែ កសិករអាម៉ូស ឬ ឯកមកបំបែនក្នុងបាត់ក្នុងត្រីម្យោ (ដូចរូបភាពខាងក្រោម)
- បាត់ម្បយ ដែលមានទំហំណែរ ៣៩៧ ម៉ែត្រ ទិន្នន័យ ៤៩៧ ម៉ែត្រ និងកម្លៃសំបែនក្នុងត្រីម្យោ ៣០០០ ទៅ ៤០០០ក្នុង ចំពោះក្នុងត្រីមានទំដំបែន.ម ឬ ៥០០ ក្នុង ១៩៧ម៉ែត្រការណ៍ ។
- ចំណោកក្នុងត្រីពុទ្ធដំបែន ១.៥ ទៅ ២ សង្គមឱះម៉ែត្រ អាម៉ូសកំបែនក្នុងបាត់ខាងលើបានចំនួន ១៥០០ ទៅ ២០០០ក្នុង ឬ ២៥០ ក្នុង ១៩៧ម៉ែត្រការណ៍ ។
- ចំពោះក្នុងត្រីកាបសាមញ្ញ និងកាបស មិនត្រូវដាក់បំបែនក្នុងបាត់ជាម្បយក្នុងត្រីម្យោបំបែនក្នុងត្រីម្យោបំបែន និងក្នុងត្រីម្យោបំបែន ក្នុងត្រីម្យោបំបែន ឬ ឯកមកបំបែនក្នុងបាត់ក្នុងត្រីម្យោបំបែន និងកាបស លួតលាស់ ឬ ឯកមកបំបែនក្នុងត្រីម្យោបំបែន និងក្នុងត្រីម្យោបំបែន ដែលឈើមសុំដឹកឈើនៅក្នុងត្រីម្យោបំបែន ។
- ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រីលួតលាស់បានលួយ និងងាយស្រួលក្នុងការរាប់ក្នុងត្រីលួយ កសិករគ្រោះតែបំបែនក្នុងត្រីក្នុងបាត់ដាច់ដោយឡើកពីត្រា តាមប្រភេទត្រីនិមួយទេ ។



ការផែសក្តីត្រីម្យោបំបែនក្នុងស្រែ



ការដាក់ក្នុងត្រីបំបែនក្នុងបាត់

២៩ - ការប្រើប្រាស់ថែរដ្ឋទឹក ក្រោយពេលផែងក្នុងត្រី

គឺជូនចត្តានិងការវេចបំបែនក្នុងត្រីក្នុងស្រែស៊ែរ។

៣០ - ការប្រើប្រាស់ថី ក្រោយពេលផែងក្នុងត្រី

- ក្រោមពិធីបន្ថែមខាងលើ ថែរដ្ឋទឹកបុងត្រី (រួចជាតិបុងត្រី និងសំណើនូវបុងត្រី) មានការសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ការវេចបំបែនក្នុងត្រី ។ ដូចនេះយើងត្រូវដែលប្រើប្រាស់ថីក្នុងស្រែស៊ែរ។
- ទីកស្រែស៊ែរដែលជាកំហាត់ ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពាណិជ្ជកម្មជាធិធី ដោយប្រើប្រាស់ថីក្នុងបាត់បំបែន ក្នុងមេរោនការបំបែនក្នុងត្រីក្នុងស្រែស៊ែរ។



គុណភាពទីកស្រែស៊ែរ៖ មានពិណាប់បែកអាចលើ

ការដូសសំណើនូវបុងត្រីក្នុងត្រីកស្រែស៊ែរដែកក្នុងបាត់បំបែន




៤. ការក្រែចក្រែង

ដើម្បីវេចបំបែនក្នុងត្រីក្នុងបាត់ ទូទៅបានលទ្ធផលល្អ ត្រូវយកចិត្តទុកជាកំហាត់ដូចខាងក្រោមនេះ :

- ចំពោះបាត់និមួយៗ មុននឹងដោឡើងក្នុងទីក ត្រូវត្រួតពិនិត្យមេលកកំន្លែងផ្ទៃដាយ និងដោរឱ្យបានជាប់ម៉ាល់។
- ត្រូវការពារកំឱ្យមានពួកសំណើនូវបុងត្រីដែលត្រូវបានដោឡើងក្នុងបាត់ ដូចជា ត្វាម កណ្តារ... ជាដើម។
- ត្រូវដូសសំរាប់បាត់ ២ដំឡើងមួយអាទិត្យ ដោយប្រើប្រាស់ដូសថ្មីម៉ោង មិនត្រូវប្រើប្រាស់ដូសបាត់ទៅឡើយ ព្រោះនាំឱ្យរំហក។ ការដូសសំរាប់បាត់នេះគឺជូនបុងត្រីក្នុងអាមេរិកឡាត់បាត់។

- ត្រូវខស្សាប់ត្រួតពិនិត្យមិលបារាំង ក្នុងមានកន្លែងដូចខ្សោយ ។
- ត្រូវការពារ កំណែយត្រីការ ពស់ កំងុប កាទាត ឬ កណ្តារ ចូលក្នុងហាត់សិក្សនត្រី ។
- ត្រូវបូទិន័យចងបាត់ ទៅរកកន្លែងចិត្តជាលួម ក្នុងករណិកកន្លែងមាសរៀបចំពេក ។
- ករណិមានភ្លៀងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ ដែលត្រួតព្រាក្នុងហាត់ នាំឱ្យក្នុងត្រីមេញ ។
- ករណិត្រូវដែលបានរៀបចំឡើងត្រូវបានគ្រប់គ្រង ត្រូវកំណែរដ្ឋសវាមេញ ព្រះនាំឱ្យក្នុងត្រីពីពុល ។
- ត្រូវផ្តល់ចំណើបន្ថែមឱ្យក្នុងត្រីសិធម៌ ឱ្យបានឡើងទាត់ពេលវេលា ។
- ត្រូវដោកជីបន្ថែមក្នុងត្រី ករណិត្រូវបានបណ្តិបែកង និងត្រូវខស្សាប់ដូចត្រូវបានពិនិត្យដោកជីបន្ថែមក្នុងហាត់ ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រីសិធម៌ ។



កំងុប ត្រី លោតចូល ហាត់សិក្សនត្រី



ហាត់លិចក្នុងត្រី ពេលមានភ្លៀងដូចខ្សោយ

បច្ចុបន្ទាល់ជាតិក្នុងក្រុងត្រី

១. ភាស្វើបច្ចុបន្ទាល់ជាតិក្នុងត្រី

ពេលក្នុងត្រីពីពីថ្ងៃទីមានទំហំពី ៤ ទៅ ៦ស.ម បុ ពី ២ ទោះ ត្រាំងដែល យើងអាចចាប់លក់ឱ្យកសិករចពីមបាន។



ក្នុងត្រីពីពី មុននឹងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់លក់ឱ្យកសិករ :

- ត្រូវចាប់ក្នុងត្រីពីពី ដែលត្រូវលក់ចេញពីស្រែ៖ នៅពេលត្រីកំច្លែរ៖ ជាក់ក្នុងហាត់ និងមិនត្រូវធ្លូលំចំណើនូវរាសី ១ ថ្ងៃ មុននឹងដឹកជញ្ជូន។
- ចំពោះក្នុងត្រីពីពីដែលត្រូវលក់នៅក្នុងហាត់ រយៈពេលយុរ៉ែថ្ងៃ យើងអាចឱ្យចំណើនូវរាសីបាន ហើយមិនត្រូវធ្លូលំចំណើនូវក្នុងត្រីសិកឱ្យត្រូវក្នុងត្រីសិកឱ្យមុនពេល១ថ្ងៃ ដឹកជញ្ជូនសំរាប់លក់។ ត្រោះបើក្នុងត្រីសិកឱ្យផ្លូវ វានឹងបានការពារកិច្ចការប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់បាន។
- មិនត្រូវលក់ក្នុងត្រី ឡើងកសិករណា ដែលមិនបានរៀបចំស្រែ៖ជាមុន។
- អ្នកលក់ត្រូវនូវអ្នកមកទិញក្នុងត្រី ឱ្យយូលចូរសំពីរបច្ចុមត្រីជាមុនសិន បុណ្ណោះសេវរបច្ចកទេសចិត្តឱ្យត្រីឡើងកម្រិត (បើមាន) ឡើបលក់ក្នុងត្រីឱ្យតាត់។
- អ្នកលក់ត្រូវបើកកំប្រែង ដើម្បីនេនដើរសរើសក្នុងត្រីពីពីខ្លួនទៅសម្រាប់លក់។

៤. ការដឹកជញ្ជូនក្នុងត្រួន

ការដឹកជញ្ជូនក្នុងត្រួន មានពីររូបភាព គឺការដឹកជញ្ជូនដោយប្រើចង់ប្លាស់ស្តិក និងការដឹកជញ្ជូនដោយប្រើធម៌ ប្រចាំថ្ងៃ។

៥. ការដឹកជញ្ជូន ដោយប្រើធម៌

- ការដឹកជញ្ជូនរបៀបនេះ សម្រាប់អនុវត្តផ្ទាយ ដោយប្រើខ្សែលំដែមជាតិ ប្រើខ្សែលំអុកសិលោស (បើមាន) ឬ អ្នកលក់គ្នាប្រើចង់ប្លាស់ស្តិកពីរជាន់ទីប្រចាំសប្តាហ៍ ធ្វើសរាងចង់ប្លាយពេលដឹកជញ្ជូន ។
- ចង់ប្លាស់ស្តិក ដែលនិយមប្រើ មានទំហំណែនាំ ៨០.ស.ម និង ៩០០មាត់ចង់ ១០០.ស.ម ។
- ត្រូវដាក់ទីក្រស់ ១ភាគ ៦ នៃចង់ រួចដាក់ក្នុងត្រួនត្រួតពិតៗ ២០០ ទៅ ៣០០ក្បាល ក្នុងចង់ ឬ ៣០០ក្បាល ក្នុងចង់ ១០០០ក្បាល ក្នុងមួយចង់សំរាប់លក់ឱ្យកសិករណាដែលយកទៅបំបែនទ្រៀតតែបុណ្យៗ ។
- បន្ទាប់ដាក់ក្នុងត្រួនប៉ឺយ ត្រូវទាញមាត់ចង់ចំណេះខ្សែលំដែមជាតិច្បាប់របស់ក្រប់ប្រើប្រាស់ មាត់ចង់ឱ្យបានដិតឡើ ឬយើងអាចប្រើខ្សែលំដែមជាតិបញ្ចូលក្នុងចង់បែបនេះ សម្រាប់តែការដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ដើរដើរ ឬ បុំនែក្នុងករណីក្នុងត្រួនដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ដើរដើរ ចាំបាច់ត្រូវប្រើខ្សែលំអុកសិលោស ។
- រួចត្រូវត្រូវមកពេញ ប្រើប្រាស់បែកបាន ឬ ឈើប្រាស់បែកបាន រួចដាក់ចង់ក្នុងត្រួនត្រួតពិតៗក្នុងកពេញ ប្រើប្រាស់ ឬ ឈើប្រាស់ ដើរដើរ ការពេញក្នុងចង់ប្លាយ ។

របៀបបញ្ចូលខ្សែលំអុកសិលោសនក្នុងចង់ដាក់ក្នុងត្រួន



ដាក់ទីកម្មយកការកប្បននៃកម្មសំ
ចង់ និងក្នុងត្រួនត្រួតពិតៗ ២០០ក្បាល



របៀបបញ្ចូលខ្សែលំ
ដែមជាតិក្នុងចង់



របៀបចាប់រកប្រុងមាត់ចង់




របៀបចង់មាត់ចង់



ចង់ក្នុងត្រួនត្រួតពិតៗ

របៀបបញ្ចូលខ្សែសេវាឌុងចំណែកកំពង់ត្រី



ជាក់ទិកមួយភាគបុន
ទែនកម្មសំចែង

ជាក់កំពង់ត្រីពុំដ
300 ក្បាល

ជាក់មាតិទុយោ
ធមលក្នុងទិក

របៀបបញ្ចូលខ្សែ
អុកសុវិសេន

បញ្ចូលខ្សែសេវាឌុងចំណែក
រួចបញ្ចូលខ្សែសេវាឌុងចំណែក

ជាកទុយោ
ចំណែក


ចំណែកត្រីចង្វារច

២. ការដឹកជញ្ជូន ដោយប្រើឱ្យឈូឡូ និង បុង្ញា

ការដឹកជញ្ជូនរបៀបនេះ អនុវត្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៅដូរវិធីទំបុរឈូឡូ ។ មុនដឹកបុង្ញានៅក្នុងផ្ទាំង បុង្ញាន ឱ្យបាន ១ ភាគ ៣ នៃផុង បុង្ញាន៖នៅក្នុង រួចជាកំពង់ត្រី ។ ដើម្បី
កំឱ្យកំពង់ត្រីលាតមេញបានប្រើឱ្យឈូឡូ បុង្ញានប្រើប្រើស្អែក បុង្ញាន ត្រូវ ត្រូវបានប្រើប្រើស្អែក ហើយ ។



ប្រព័ន្ធសាស្ត្រកំរើសអប់រំជាមុជប្រចាំថ្ងៃ





ក្រសួងពេទ្យ
នាយកដ្ឋានអនុវត្តន៍វគ្គប្រកបដោយ
ឯកសារលេខា៖៧៣៩៨៦០១០៤០៩



ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីមចំនាក់ចំនងនាយកដ្ឋានអនុវត្តន៍វគ្គប្រកបដោយ
អភាគលេខ ១៨៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៥៣៨ ផ្លូវសំពូ/ផ្លូវសារ ៥៨៨ ២៣ ៥៥៦ ៣៥០

អ៊ីម៉ែល : chinda77@yahoo.com